Manual de Instalação: Token GD.

Usamos como base para essa Instalação o Internet Explorer 8.0.

Feche todos os programas que estiverem abertos antes de iniciar o procedimento abaixo.
Desconecte o Token do seu computador caso esteja conectado.

Coloque o CD de instalação no Computador >> Irá abrir uma janela solicitando que você escolha o **DRIVE** e **GERENCIADOR** referente ao seu sistema operacional: (Windows 32 bits ou Windows 64bits).

IMPORTANTE: Instale 1º o DRIVE e depois o GERENCIADOR referente a seu sistema operacional.

1º ↓ 2º ↓

Modelo	Imagem	Versão do Sistema Operacional		Driver	Manual do Drive	Gerenciador	Manual do Gerenciador
Smart Café 6.0		32 bits	Win 7-Vista-XP-2000				
		64 bits	Win 7-Vista-XP				

Irá abrir uma janela perguntando: “Deseja Executar ou Salvar o Arquivo?”.


Observação: Caso esteja usando o Mozila Firefox ou Chrome como navegador padrão os mesmos podem não abrir com a opção de “Executar”, nesse caso será preciso clicar em salvar, depois localizar o arquivo onde foi salvo e dar dois cliques com o botão esquerdo no mouse sobre o mesmo para que seja executado.

Clique em Executar >> Clique em Executar Novamente caso seja Solicitado >> Clique em Instalar >> Selecione o Idioma “Português” quando solicitado >> Clique em Avançar >> Aceite os termos >> Avançar >> Finalizar.

Execute esse procedimento para o DRIVE e repita para o GERENCIADOR.

Conecte o Token na Porta USB de seu Computador.

Se tudo correu da forma correta clicando no menu Iniciar do seu Windows >> Todos os Programas >> SafeSing Standard >> Administrador de Token, irá aparecer as propriedades de seu Token conforme imagem abaixo:



Feche esse janela e comece a usar o seu Certificado Digital.

Senhas: O seu Token possui 2 senhas.

A 1ª Senha é a do PIN (Usuário) do seu Token que vem de fábrica como **12345678** essa será solicitada toda vez que você for usar o seu certificado.

A 2ª Senha é a do PUK (Administrador) que vem de fábrica como **12345678** essa deverá ser usada caso você perca a senha do PIN(Usuário), queira Formatar ou Desbloquear o Token. (Aconselhamos não trocar essa senha).

Trocando Senha do PIN:
Acesse o menu Iniciar do seu Windows >> Todos os Programas >> SafeSing Standard >> Administrador de Token.
Após o Administrador abrir, clique em Token >> Alterar PIN.

Suporte Técnico:

Qualquer dúvida entre em contato com nosso suporte técnico pelo site:
www.brcertificados.com.br ou pelo telefone: **(21)2607-6664.**